

Ahmes Sp. z o.o.

ul. Lewicka 13/15

02-547 Warszawa

tel: (22) 113 10 00, fax: (22) 203 63 21, e-mail: biuro@ahmes.pl, <http://www.ahmes.pl>



**DOKUMENTACJA
IMPLEMENTACJI MECHANIZMÓW OBSŁUGI
AHMES SMS (email)**

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE.....	3
WYSYŁANIE SMS'ów	4
Parametry obowiązkowe do wstawienia	4
Parametry opcjonalne	4

WPROWADZENIE

Dokumentacja pokazuje dostęp do usługi przy pomocy klienta poczty EMAIL. Do każdego wywołania usługi jest potrzebna nazwa użytkownika zarejestrowanego w na stronie <http://partners.ahmes.pl>.

WYSYŁANIE SMS'ów

Wiadomości należy wysyłać na adres *apisms@ahmes.pl*

Parametry obowiązkowe do wstawienia

user_name - nazwa klienta

user_password – hasło zakodowane MD5

message – treść wiadomości

odbiorca:

to – numer telefonu odbiorcy w formacie 48XXXXXXXX lub XXXXXXXX(może być podana tablica numerów w formacie XXXXXXXX,XXXXXXXX,XXXXXXXX itd. dla większej ilości odbiorców)

lub

group_name – grupa kontaktów z książki adresowej(opis edycji książki adresowej w punkcie II. Książka adresowa)

Przykład obsługi:

Tytuł wiadomości:

[LOGIN]@[PASSWORD]

Treść wiadomości:

SendSms?user_name=test&user_password=test&
message=test&to=123456789,123456789,123456789

Parametry opcjonalne

message_type – 1 –wiadomość sms, 0- powiadomienie flash(domyślnie 1)

send_date - data wysłania wiadomości. Jeżeli termin będzie późniejszy od obecnej daty to zostanie wysłana wiadomość w terminie nie wcześniejszym niż podany w parametrze, jeżeli nie, zostanie wysłana natychmiast.

test_mode - pozwala na testowanie komunikacji z interfejsem. W tym trybie testowana jest poprawność przekazanych parametrów oraz zwracane są losowo komunikaty błędów lub poprawności przetworzenia wiadomości, ale nie są one wysyłane do bramy SMS.